

เจาะลึก Technical ตอน ตัวเลขฟีโบนัคชี (2)

ฉบับก่อน เล่าเรื่อง **Fibonacci Retracement** ไป นักลงทุน หลายคน ท่านสนใจและถามมาว่า อยากรู้สึกเส้นฟีโบนัคชี จะต้องใช้โปรแกรมอะไร และลากอย่างไร


ก่อนอื่นต้องบอกว่า โปรแกรม eFinance ที่บริษัท เตรียมไว้สำหรับให้ลูกค้าได้ใช้งานพร้อมกัน สามารถใช้ฟีโบนัคชีได้ครับ (ถ้าใครยังไม่มี Username กับ Password โทรแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่ การตลาดหรือออดิโอลайн 02-6598222 ครับ)

สำหรับโปรแกรม ASPEN ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ในห้องค้า สามารถใช้ฟีบักชีได้เช่นกันครับ

ดังนั้นก่อนที่จะไปถึงการใช้ฟีโบนัคชีแบบถัดไป เรา มาดู วิธีการเรียกใช้งานจากโปรแกรมกันก่อนครับ

การเรียกใช้งาน eFinance

สำหรับ eFinance นั้น หลังจาก log in เลือก Insert --> Graph แล้ว ก็มาจัดการเลือกเครื่องมือกันต่อไปครับ



1. เลือกแท็บเครื่องมือ

คลิกปุ่ม **T** ที่ปุ่มด้านขวาของหน้าต่างกราฟ จะเห็นแต่เครื่องมือ ทั้งด้านบน และด้านขวา



ที่แนบเครื่องมือด้านบนให้เลือกลัญลักษณ์ ดังที่แสดงอยู่ในวงกลมตามรูปด้านล่าง (หากนำมาสีปี๊ช จะเขียนคำว่า **Fibonacci Retracement** ครับ)



2. เลือกจุดต่ำสุด และจุดสูงสุดของกราฟ

หลังจากคลิกในข้อ 1. มาสีจะกลายเป็นรูปดินสอ ให้คลิกมาสีที่จุดยอดด้านบนหรือด้านล่างก่อนก็ได้ แล้วค่อยไปคลิกอีกด้านที่เหลือ

ตอนເວລາມາສີໄປຢັງຈຸດທີ່ສອງກ່ອນຄລືກ ຈະມີເລັ້ນທແຍງແສດງຈຸດແຮກແລະຈຸດທີ່ 2 ແລະເລັ້ນແນວອນແສດງຮະຕັບຂອງຟິໂບນັກ ທີ່ດັງຽປດ້ານລ່າງ



3. ปรับระดับຟິໂບນັກ໌ສາມາດຕ້ອງການ


ເນື່ອຄລືກຈຸດທີ່ສອງເຮັດວຽກ ຈະໄດ້ດັງຽປດ້ານລ່າງ ຂຶ້ດີ ອ່າງໜຶ່ງຄື່ອງ ປູບແບບ eFinance ຈະເລືອກທີ່ສາມາດປະເທດ % ເອງ

- หากຈຸດດ້ານຫ້າຍ ຕໍ່ກວ່າ ຈຸດດ້ານຂວາທີ່ເລືອກ ແສດງວ່າ ເປັນກາວັດຮະຍ່າງພັກຕ້າງໆ ດັ່ງນັ້ນ ຮະຍະ % ຈະໄດ້ດ້ານບັນຫຼຸດເປັນ 0% ແລະຄ່ອຍໆ ເພີ່ມເປັນ 38.2%, 50.0% ແລະ 61.8% ເມື່ອ ຮາຄາລົດສຳດັບດັບ

- หากຈຸດດ້ານຂວາ ຕໍ່ກວ່າ ຈຸດດ້ານຫ້າຍທີ່ເລືອກ ແສດງວ່າ ເປັນກາວັດຮະຍ່າງຮົບວານ ດັ່ງນັ້ນ ດ້ານລ່າງສຸດເປັນ 0% ແລະຄ່ອຍໆ ເພີ່ມເປັນ 38.2%, 50.0% ແລະ 61.8% ເມື່ອຮາຄາເພີ່ມແທນ




อย่างไรก็ตี นักลงทุนสามารถเลือกสัดส่วนของ % ที่ต้องการได้เอง โดยคลิกขวาที่เส้นฟีโนนักชีที่ลากไว้ แล้วเลือก Properties ดังรูป



จุดสังเกตคือ ที่เส้นฟีโนนักชีเม้าส์จะเป็นรูปปากบาท แต่หากคลิกขวาที่พื้นที่อื่นในกราฟซึ่งเม้าส์จะเป็นรูปลูกศร Properties ที่เลือกจะเป็นการปรับ Parameter ของ Indicator แทน

เมื่อเลือกแล้ว สามารถเพิ่มหรือลดระดับ % ของเส้นที่ต้องการลากได้ ที่ແນບ Options ดังรูปครับ



ขอ้ำอึกที่นะครับ ตัวเลขฟีโนนักชีระดับต่างๆ ที่ลากนั้น เป็นเส้นระดับที่เรารู้ด้วยว่าราคามีโอกาสกลับตัวที่บริเวณ ดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งราคาก็จะไปพยายามกลับตัวที่จุดนั้น แต่ถ้าเราต้องการให้เส้นฟีโนนักชีขึ้นมาต่อเนื่อง ก็ใช้ ลำดับฟีโนนักชีของช่วง คลื่นอ่อนมาประกอบ เพื่อหาระดับที่เส้นฟีโนนักชีมากกว่ากัน หรืออาจใช้ Indicator อื่นๆ มาช่วยก่อนได้ครับ ●




การเรียกใช้จาก ASPEN

บนโปรแกรม **ASPIEN** หลังจากเรียกกราฟราคามาแล้ว ทำการเรียกเครื่องมือ ได้ดังนี้ครับ


1. เรียกเครื่องมือสร้างเส้นฟีโนนักชี

ก่อนอื่น หากในหน้า **Page** มีหลาย **Windows** เช่น หน้าต่างกราฟ วอลุ่ม และ **Indicator** ต่างๆ ให้นักลงทุนเลือกรอบของหน้าต่างกราฟก่อน (จุดสังเกตคือ เมื่อเลือกแล้วหน้าต่างนั้นจะมีกรอบสีน้ำเงินล้อมรอบอยู่)

จากนั้น ค่อยเรียกใช้แบบเครื่องมือสำหรับสร้างเส้นฟีโนนักชี จากปุ่ม **Trend Mode** ดังรูป



จะได้แบบเครื่องมือเพิ่มดังรูป และมาส์กลายเป็นรูปดินสอ



2. สร้างเส้นฟีโนนักชี

เลือกปุ่มเครื่องมือที่ 3 จากซ้ายสุด แล้วทำการคลิกซ้ายที่จุดแรก และจุดที่ 2 ตามลำดับ แต่สำหรับ **ASPIEN** นั้น จะพิจารณาว่า จุดแรก เป็น 0% เสมอ และจุดที่สองเป็น 100% โดยไม่สนใจว่าจุดใดอยู่ซ้าย อยู่ขวา เมื่อกดกับ **eFinance**



นักลงทุนจึงควรคลิกที่จุดยอดทางขวาก่อนเป็นจุดแรก แล้วจึงค่อยคลิกที่จุดท้ายซ้ายของกราฟ จึงจะได้การแสดงค่า

Fibonacci Retracement ที่ถูกต้องครับ จากตัวอย่าง จึงควรคลิกที่จุด A ก่อน แล้วจึงค่อยคลิกที่จุด B ดังรูป

จะเห็นว่าที่ จด C ราคาวิ่งลงมาอยู่ต่ำสุด 50%

Retracement หากดู **Indicator** ยืนๆ ประกอบ เช่น **RSI** ก็จะพบว่า เริ่ม แตะเข้าสู่เขต **Oversold** พอดี


3. ปรับระดับไฟโน๊กซีตามต้องการ

ให้ทำการเลือกเล่นฟีโบนัค基 เล่นได้เล่นหนึ่ง แล้วคลิก
ขวาเลือก **Parameters** ดังรูป



จะได้หน้าต่างการปรับค่าขึ้นมา ที่ແບບ Fibonacci Lines

นักลงทุนสามารถกำหนดระยะเวลาได้ทั้งหมด 8 เลี้น (จริงๆ ได้แค่ 6 เลี้น เพราะต้องใช้ระบุหัวท้าย 2 เลี้นคือที่ 0% และ 100%) แต่โดยทั่วไป อาจใช้เพียง 38.2 50.0 และ 61.8 ก็ได้ เพราะหากมากไป กราฟ อาจจกและดีไม่รู้เรื่องได้ครับ •



TIP & TRICK

สำหรับการใช้โปรแกรมในการสร้างเล่นฟีโบนัคชีนนั้น มี เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ มาฝากเพิ่มเติมครับ

- หากต้องการปรับระดับของเส้นให้มีค่าเฉพาะเจาะจงตามที่ต้องการ ควรบันทึกไว้ด้วยปุ่ม **Save as Default** จะได้ไม่ต้องเข้ามาแก้ทุกครั้ง
 - สามารถปรับลักษณะของเส้น ความหนา และสีของเส้นแต่ละเส้นได้ จากรูป **Fibonacci Lines** เช่นกัน
 - สำหรับคนที่ไม่ชอบให้เส้นยาวเกินไป ก็สามารถไปดับเบิลคลิกที่ปลายเส้น เพื่อย่อให้เส้นที่ขึ้นไว้สั้นลงมากับที่จุดที่เราต้องการได้ และหากตัดเบิลคลิกอีกครั้ง เส้นก็จะยืดออกไปใหม่
 - การลบเส้นหากเลือกปุ่มกาลบ้ำสีแดง จะลบทุกเส้นที่ลากไว้ ในคราวเดียว แต่หากต้องการลบเพียงบางเส้น เช่นลากเทวนไลน์ และฟีโบนัคชีไว และต้องการลบแต่ฟีโบนัคชี ให้คลิกเลือกเส้นฟีโบนัคชีก่อน และวิเลือกปุ่มกาลบ้ำสีแดงเลือกที่อยู่คู่กับรูปเส้นขนาดจะเป็นการลบแบบเฉพาะเจาะจงกู้รุ่ม แต่หากต้องการลบแค่เส้นเดียวให้คลิกเลือกเส้นนั้นแล้วกดปุ่ม **Delete** ได้เลย



5. เส้นต่างๆ ที่ลาก เมื่อพิมป์ชื่อหุ้นใหม่ เล่นทั้งหมดจะหายไปด้วย หากต้องการเก็บเส้นที่ลากของหุ้นตัวใดๆ ไว้ดูในภายหลัง ให้เลือกที่เมนู **File --> Save Page As** และตั้งชื่อใหม่ตามต้องการ
* ระวัง อย่าตั้งชื่อหน้า **Page** เป็นชื่อเดียวกับหุ้น ไม่เช่นนั้นเวลาเรียกใช้ข้อมูลอาจทับกัน ให้ตั้งชื่ออื่น เช่น ถ้าเราลากกราฟ **KBANK** อาจตั้งชื่อเป็น **MyKBANK** แทน

**ระวัง อายุกดปั๊ม Save ที่เป็นรูปแผ่นดิสก์ บนเมนูบาร์ !!!

เพราจะาจแลกอ **Save** ทับกับ **Page** เดิม เช่น หากท่านเปิดหน้า
กราฟ ด้วยปุ่ม **F7** และหลังจากปรับค่าต่างๆ แล้วไปกด **Save** ทับ
กราฟเดิมเข้า วันซึ่งหน้า เวลาเปิดด้วย **F7** ก็จะได้กราฟใหม่ที่
ปรับแต่งไปแล้วแทน จึงแนะนำให้ใช้วิธีขั้นตอน 5. จะดีกว่า

6. หน้าจอที่บันทึกไว้ในข้อ 5. สามารถเรียกใช้ได้ง่ายๆ โดยที่หน้าจอใดๆ ก็ตาม ให้พิมพ์ชื่อที่ตั้งไว้ลงไปเลย ก็จะเป็นการเรียกหน้าจอขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

ไปทดลองใช้กันดูนะครับ หากมีปัญหาในการใช้เมนูไหน ก็โทรมาสอบถามการใช้งานกันได้ครับ ที่ 02-6598197 ครับ แล้วพบกันใหม่ฉะบับหน้าครับ ●